



WiBu CodeMeter

Installatie en migratie handleiding /

Voor NETWERK installaties

Een instructie voor de migratie van Sentinel HASP
naar WiBu Codemeter licentiebeheer.

Informatie vooraf

- Alle licenties van Technosoft zijn vanaf heden zogenaamde Floating Netwerkllicenties. De licenties kunnen daardoor tussen de gebruikers optimaal gedeeld worden.
- Het activatieproces wordt volledig automatisch en online uitgevoerd worden via het Technosoft licentie WebDepot.
- De licentie betreft een CmActlicense = softwarematige licentiecontainer. Deze licentie dient op een server (of computer die als licentieserver kan fungeren) te worden geïnstalleerd.
- CMActlicentie kunt u zelf herstellen indien er een probleem mocht zijn (cloning bijv.) en deze ook zelf verplaatsen via het Technosoft licentie Webdepot (bij aanschaf nieuwe server oid).
- De licentie is beschikbaar in uw bedrijfsnetwerk (IP Protocol) maar ook via RDP of VPN. Externe gebruikers (thuiswerkers bijvoorbeeld) hebben dus slechts een VPN verbinding naar uw netwerk nodig. In principe zijn binnen VPN geen extra instellingen vereist om de CodeMeter licentieserver beschikbaar te maken.

Belangrijk

- Uw licentieticket bevat ALLE licenties in uw bezit om op de server te installeren. Zo deelt u de licenties zo optimaal mogelijk. U vindt op uw jaarlijkse servicefactuur het precieze overzicht van uw licenties.
- Heeft u toch zelfstandige (buitenlandse) vestigingen die niet direct verbonden zijn met uw netwerk of server, neem dan contact op met administratie@technosoft.nl. U ontvangt dan een licentieoverzicht en u kunt dan aangeven hoe u uw licenties gesplitst wil hebben. Activeer uw licentie ticket dan nog niet. U ontvangt dan nieuwe tickets om deze apart te activeren.

Volg het stappenplan om succesvol te migreren van Sentinel HASP naar WiBu CodeMeter

Stappenplan

Met het volgen van onderstaand stappenplan kunt u in een aantal eenvoudige stappen overstappen van uw huidige licentiebeveiliging (Sentinel HASP) naar de nieuwe WiBu CodeMeter.

- 1 — Voorbereiding
- 2 — Installatie CodeMeter runtime op de server
- 3 — Activatie ticket via Webdepot
- 4 — Instellingen voor gebruikers

1. De HASP licentie blijft gewoon werken zolang u geen CodeMeter licentie heeft geactiveerd. Echter zodra een CodeMeter licentie gevonden wordt wordt de HASP licentie door onze software genegeerd. Alle gebruikers gaan dus tegelijk over.
2. Op zowel de Server als bij de gebruikers dient het CodeMeter runtime programma geïnstalleerd te zijn. Op de Server kiest u voor server installatie (De Webadmin configuratie wordt direct goed gezet), bij de gebruikers kiest u voor de standaard installatie.
3. Werkt u met een recente versie van Technosoft programma's (vanaf versie 6.60 – maart 2020) dan is bij alle gebruikers de CodeMeter runtime al geïnstalleerd. Zij zouden in principe zodra de CodeMeter server is geactiveerd automatisch de CodeMeter licentie moeten gebruiken.
4. Via de Technosoft Installer werd zowel de CodeMeter runtime als HASP driver mee geïnstalleerd. De Installer bevat de CodeMeter runtime van heden niet meer. Bij nieuwe installaties of updates van versie van voor maart 2020 moeten deze dus apart worden geïnstalleerd.


<https://download.technosoft.nl/download/CodeMeterRuntime.exe>

Krijgt u van uw gebruikers de foutmelding "Wibu32.dll ontbreekt" installeer dan de CodeMeter runtime.

1. Installeer CodeMeter runtime op de Netwerkserver. (als SERVER!)

<https://download.technosoft.nl/download/CodeMeterRuntime.exe>


Kies voor zowel Network Server als Remote Access to Webadmin (=alleen leesrechten voor gebruikers!)



De inkomende TCP/UDP Poorten 22350 – 22352 worden zo mogelijk binnen uw firewall geopend voor de communicatie tussen client en server. Afhankelijk van uw firewall moeten deze poorten eventueel zelf worden open gezet. Het betreffen overigens officiële door Wibu Systems bij Iana geregistreerde poorten.

2. De Codemeter Webadmin (starten via CodeMeter Controlcenter app knop webadmin) of via <http://localhost:22352/dashboard.html>

Zal onder configuratie – server access tonen dat de server als CodeMeter Server opereert. Verdere specifieke instellingen zijn hier mogelijk. Gebruik hiervoor de handleiding.




Opmerking:

Wijzigingen zijn vaak pas actief nadat de CMWebAdmin service opnieuw is gestart!

(windows – taakbeheer – services)

Zorg dat u uw Technosoft licentie key ticket (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) beschikbaar heeft.

Ga met behulp van uw browser (niet Microsoft Edge!) naar het Technosoft licentie WebDepot <http://lc.codemeter.com/84214/depot/index.php> en volg de instructies (STAP 3 en verder)



Let op: Deze webpagina maakt gebruik van java componenten, installeert data op uw computer en heeft derhalve geen encryptie/SSL. Uw browser kan aangeven dat de pagina niet veilig is en u de toegang ontzeggen! Om de pagina toch te laden in uw browser:

GOOGLE CHROME

Kies details of advanced en selecteer "laadt pagina" en de pagina zal alsnog verschijnen. Wordt de content geblokkeerd kies dan details en geef akkoord om content te laden. Opmerking: Bij Instellingen dient ook "java script" uitvoeren aan te staan (= de standard instelling van Chrome)

FIREFOX en INTERNET EPLORER kennen vergelijkbare opties

3

Activeren licentie met ticket

1

Voer uw ticket in en kies "volgende"

2

Kies activatie licenties

3

Kies activeer de geselecteerde licenties

4

Licenties worden automatisch geïnstalleerd

De licenties zijn succesvol geïnstalleerd!! U werkt nu met CodeMeter beveiliging.

Zodra de CodeMeter licentie in het netwerk beschikbaar is zullen de gebruikers de licentie detecteren en ook gebruiken. De HASP licentie wordt dan verder genegeerd.

Dat geldt in ieder geval voor gebruikers die werken met een versie (vanaf versie 6.60 - maart 2020). Mocht de laatste maanden geen update geïnstalleerd zijn dan is nodig.


- CodeMeter runtime

<https://download.technosoft.nl/download/CodeMeterRuntime.exe>

kies voor standaard installatie

- Nieuwe "Technosoft Common" files

https://download.technosoft.nl/download/Technosoft_Common.msi




Kies: configuration → Basic → Server search list

Voeg de specifieke server toe (servernaam opgeven zoals onderin scherm getoond)

Verwijder "automatic server search"

Kies: Apply

U kunt eenvoudig controleren of succesvol gebruik gemaakt wordt van de CodeMeter licentie. De "about-box" van elk Technosoft programma presenteert de gegevens van de licentieserver.





Aanvullende informatie

Licentie monitoring

Ik wil zien welke licenties ik nu heb en zien welke gebruiker licenties in gebruik heeft

The screenshot shows the 'Available Licenses on 'TS-TSSTest'' page in CodeMeter WebAdmin. It displays a table with columns for Product Code, Name, Feature Map, License Quantity, Used, and Available. The table lists various TechnoSoft products such as 'Licentiehouder / Explicite Datum', 'TechnoSoft Engine Mechanica', and 'TechnoSoft Raamwerken'.

Kies License Monitoring → all licenses

Kies eventueel een ander server (klik op current server links onderin het scherm) en kies "Apply"

The screenshot shows the 'License Monitoring Details' page for a specific license. It includes a summary table with columns for CmcContainer, Entry, Available, and Total. Below this is a detailed table with columns for ID, Client (User), Client Process ID, Application Information, Access Mode, First Access, Last Access, Expires, and Action.

Kies een product om te zien welke gebruiker(s) de licentie in gebruik heeft.



Contact

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze instructie of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met onze support afdeling

Website www.technosoft.nl/rekensoftware/support

Telefoon +31 (0) 570 682 968

E-mail licenties@technosoft.nl